


# ARTIMER データ受信システム

## 1. 初期設定



Setup

ServerName

ex : www.athleteranking.com  
192.168.0.180

Global Local


Save

まずは初期設定を行って下さい（基本初回のみ）

ServerNameにサーバ名を入力してください。通常Globalをクリックすると自動で入ります。

Saveボタンを押して保存してください。

## 2. ログイン



ログイン

初期設定

ID

パスワード

競技場

ログイン

アスリートランキングドットコム(ID)とパスワードでログインします。

ログインは管理者または大会運営者のIDのみに限定されます。

競技場単位に処理しますので、利用する競技場を選択してください。

### 3. 競技会選択




期日	競技会名
04/29	17@阪奈和対抗
05/03	和歌山市記録会
05/07	海南市民総合スポ

処理をする競技会を選択します。

この画面には前後10日、かつ終了していないレースが存在する競技会が表示されます。

### 4. レース選択



ファイル(E) 競技会選択(S) 5/7

トラック フィールド

レースNo	名称	状態
2001	男・中学・3000m・決勝・1組	通告済
2002	男・高校・一般・3000m・決勝・1組	通告済
2003	男・高校・一般・3000m・決勝・2組	通告済
2004	女・中学・1500m・決勝・1組	通告済
2005	女・中学・1500m・決勝・2組	通告済
2006	女・高校・一般・1500m・決勝・1組	通告済
2007	男・小学1、2年・100m・決勝・1組	通告済
2008	男・小学1、2年・100m・決勝・2組	通告済
2009	女・小学1、2年・100m・決勝・1組	通告済
2010	男・小学3、4年・100m・決勝・1組	通告済
2011	男・小学3、4年・100m・決勝・2組	通告済
2012	男・小学3、4年・100m・決勝・3組	通告済

初回のみ、ファイル→機器設定 を選択し機器の設定を行って下さい。

処理をするレースを選択します。

## 5. 機器設定

	Connection	MachineName	Port	Baudrate	Parity	Bits	StopBits	Socket Setting	
Finish	Serial	SEIKO 2200HD	3	9600	Even	8 1	1		
Wind									
Reaction									
Other1									
Other2									
Other3									

Save

Finish の箇所に使用する写真判定機の情報を選択してください。

Connection は Serial

port にパソコンのポート番号を入れてください。

あとはMachineNameを選ぶと自動で入ります。

## 6. 記録登録

Ord.	No.	Name	OFF	Pos	Mark	Wind	React	Adv	NR
16	3-1068	上		1	9.05.462				GR
14	4-1047	北		2	9.07.258				GR
17	4-1016	若		3	9.10.701				
22	4-1034	下		4	9.12.332				
15	4-1045	花		5	9.26.521				
28	3-1071	松		6	9.35.383				
18	4-1030	上		7	9.35.548				
26	3-1067	安		8	9.43.978				
19	1-1014	山		9	9.49.652				
27	3-10	井		10	9.57.187				
5	5-21	岩		11	10.00.629				
29	3-60	福		12	10.00.653				

写真判定機のレース番号と、アスリートランキングドットコムとのレース番号が一致する場合は自動で記録が入ります。

それ以外は記録を割り当てたい画面を表示させ↓ボタンを押して画面に割り当てしてください。

更新ボタンで記録を登録します。

印刷ボタンで印刷システムにデータを送ります。（リザルト印刷）

確定ボタンで記録を確定（確認済）します。